



Vol. 3

NESTE NÚMERO

PROGRAMAÇÃO BASIC

PROGRAMAÇÃO DE GRÁFICOS EM 3-D (3)

PERIFÉRICOS

CONECTE UMA IMPRESSORA

PROGRAMAÇÃO DE JOGOS

FELIZ ATERRISSAGEM!


Desligue o piloto automático e faça o avião aterrissar. Mas cuidado com os urubus 653

CÓDIGO DE MÁQUINA

UM RELÓGIO NA TELA

PROGRAMAÇÃO BASIC

SPRITES PARA O TRS-80 (2)



PLANO DA OBRA

"INPUT" é uma obra editada em fascículos semanais, e cada conjunto de 15 fascículos compõe um volume. A capa para encadernação de cada volume estará à venda oportunamente.

COMPLETE SUA COLEÇÃO

Exemplares atrasados, até seis meses após o encerramento da coleção, poderão ser comprados, a preços atualizados, da seguinte forma: 1. Pessoalmente — por meio de seu jornaleiro ou dirigindo-se ao distribuidor local, cujo endereço poderá ser facilmente conseguido junto a qualquer jornaleiro de sua cidade. Em São Paulo os endereços são: Rua Brigadeiro Tobias, 773 (Centro); Av. Industrial, 117 (Santo André); e, no Rio de Janeiro: Rua da Passagem, 93 (Botafogo). 2. Por carta — Poderão ser solicitados exemplares atrasados também por carta, que deve ser enviada para DINAP — Distribuidor Nacional de Publicações — Números Atrasados — Estrada Velha de Osasco, 132 (Jardim Tereza) — CEP 06000 — Osasco — São Paulo. 3. Por telex — Utilize o nº (011) 33670 ABSA. Em Portugal, os pedidos devem ser feitos à Distribuidora Jardim de Publicações Ltd. — Qta. Pau Varais, Azinhaga de Fetais — 2685, Camarate — Lisboa; Tel. 257-2542 — Apartado 57 — Telex 43 069 JARLIS P.

Não envie pagamento antecipado. O atendimento será feito pelo reembolso postal e o pagamento, incluindo as despesas postais, deverá ser efetuado ao se retirar a encomenda na Agência do Correio. Atenção: Após seis meses do encerramento da coleção, os pedidos serão atendidos, dependendo da disponibilidade de estoque. Obs.: Quando pedir livros, mencione sempre o título e/ou o autor da obra, além do número da edição.

COLABORE CONOSCO

Encaminhe seus comentários, críticas, sugestões ou reclamações ao Serviço de Atendimento ao Leitor — Caixa Postal 9442, São Paulo — SP.



Editor VICTOR CIVITA

REDAÇÃO

Diretora Editorial: lara Rodrigues

Editor Executivo: Antonio José Filho

Editor Chefe: Paulo de Almeida Editor de Texto: Cláudio A. V. Cavalcanti Chefe de Arte: Carlos Luiz Batista Assistentes de Arte: Ailton Oliveira Lopes, Dilvacy M. Santos, Grace Alonso Arruda, José Maria de Oliveira, Monica Lenardon Corradi

Secretária de Redação/Coordenadora: Stefania Crema Secretários de Redação: Beatriz Hagström, José Benedito de Oliveira Damião, Maria de Lourdes Carvalho, Marisa Soares de Andrade, Mauro de Queiroz

COLABORADORES

Consultor Editorial Responsável: Dr. Renato M. E. Sabbatini (Diretor do Núcleo de Informática Biomédica da Universidade Estadual de Campinas)

Execução Editorial: DATAQUEST Assessoria em

Informática Ltda., Campinas, SP
Tradução: Reinaldo Cúrcio

Tradução, adaptação, programação e redação: Abílio Pedro Neto, Aluísio J. Dornellas de Barros, Marcelo R. Pires Therezo, Raul Neder Porrelli Coordenação Geral: Rejane Felizatti Sabbatini Editora de Texto: Ana Lúcia B. de Lucena

Assistente de Arte: Dagmar Bastos Sampaio

COMERCIAL

Diretor Comercial: Roberto Martins Silveira Gerente Comercial: Flávio Maculan Gerente de Circulação: Denise Maria Mozol

PRODUÇÃO

Gerente de Produção: João Stungis Coordenador de Impressão: Atilio Roberto Bonon Preparador de Texto/Coordenador: Eliel Silveira Cunha Preparadores de Texto: Alzira Moreira Braz, Ana Maria Dilguerian, Karina Ap. V. Grechi, Levon Yacubian, Luciano Tasca, Maria Teresa Galluzzi, Maria Teresa Martins Lopes, Paulo Felipe Mendrone Revisor/Coordenador: José Maria de Assis Revisoras: Conceição Aparecida Gabriel, Isabel Leite de Camargo, Ligia Aparecida Ricetto, Maria de Fátima Cardoso, Nair Lúcia de Brito Paste-up: Anastase Potaris, Balduino F. Leite, Edson Donato

© Marshall Cavendish Limited, 1984/85.
© Editora Nova Cultural Ltda., São Paulo, Brasil, 1986. Edição organizada pela Editora Nova Cultural Ltda. Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2000 - 3.º andar CEP 01452 - São Paulo - SP - Brasil (Artigo 15 da Lei 5 988, de 14/12/1973). Esta obra foi composta na AM Produções Gráficas Ltda. e impressa na Divisão Gráfica da Editora Abril S.A.

52

PROGRAMAÇÃO DE GRÁFICOS EM 3-D (3)

O PONTO DE OBSERVAÇÃO ANTES DE COMECAR AS TRANSFORMAÇÕES INICIALIZE AS VARIÁVEIS COMO CHAMAR A ROTINA

As leis da perspectiva foram formuladas no decorrer do Renascimento por artistas como Alberti e Leonardo. Aqui, você poderá aplicá-las, acionando apenas algumas teclas.

Embora nos permitisse desenhar um cubo em três dimensões e variar o seu tamanho, o programa apresentado nos dois últimos artigos desta série tinha uma limitação: com ele era possível visualizar o desenho apenas de frente. Assim, era impossível observá-lo de cima, de lado ou de qualquer outro ângulo que desejássemos. Este artigo oferece rotinas extras que nos permitirão especificar a posição dos nossos olhos, de modo a poder observar o cubo de qualquer

Essa flexibilidade é muito útil, sobretudo para desenhos de objetos mais complicados, pois a visão que obtemos nas diferentes posições pode nos revelar traços escondidos ou obscuros. Ao especificarmos uma sucessão de coordenadas diferentes para a posição dos nossos olhos, teremos a impressão de estar "sobrevoando" o objeto.

No entanto, embora usemos os mesmos princípios, a sequência de desenhos que pode ser gerada em um computador pessoal é muito lenta e o efeito obtido, inferior ao dos desenhos tipo wireframe dos comerciais de televisão. Nestes últimos, temos a impressão de que o observador aproxima-se de um objeto (carro, nave espacial etc.) e o contorna a uma alta velocidade.

O EFEITO DO PONTO DE OBSERVAÇÃO

Já mostramos como é possível representar um objeto tridimensional em uma tela de duas dimensões, usando convenções visuais que serão interpretadas pelos olhos e pelo cérebro do observador. Os programas anteriores fizeram isso por intermédio de uma projeção isométrica, na qual linhas oblíquas são vistas no contexto do desenho entrando ou saindo da tela.


A forma mais comum de convenção visual é o desenho em perspectiva, em que as linhas que se afastam do observador (ou seja, "entram" na tela) convergem para um ponto distante, conhecido como Ponto de Fuga, e têm diminuídas as suas dimensões, à medida que se afastam do primeiro plano. Na realidade há três pontos de fuga na perspectiva em 3-D: um para cada linha ortogonal desenhada ao longo dos eixos. A posição dos três pontos é fixada com base na relação entre as posições do observador e as do objeto a ser representado (na convenção visual, esses pontos são imaginários).

Assim, a primeira coisa que precisaremos saber é a relação entre as posições do observador e as do objeto. Para determinarmos essa relação, devemos indicar o ponto de vista para os eixos X, Y e Z que foram especificados na tela. Os programas a seguir fazem exatamente isto, executando depois as transfor-

mações necessárias.

ANTES DE COMEÇARMOS

Para rodar esses novos segmentos de programa listados abaixo, recorremos à Rotina da Grade apresentada no artigo Programação de Gráficos em 3-D (1) à página 581. Essa rotina deve ser carregada no computador. Uma boa idéia é carregar também a Rotina do Desenho do Círculo que se encontra no mesmo



artigo. Embora esta última não seja necessária por enquanto, convém termos todas as rotinas juntas, prontas para o programa global de desenhos que sairá no próximo artigo. Desse modo, as linhas que precisaremos agora são as que vão de 5000 a 6160; todas as outras podem ser apagadas.

Como anteriormente, teremos que entrar várias porções de programa antes de podermos rodar qualquer coisa, pois a posição dos olhos, da mesma maneira que as transformações para rotação e perspectiva, devem ser implemen-

tadas em primeiro lugar.

DEFINIÇÃO DO PONTO DE OBSERVAÇÃO

A primeira parte do programa calcula as variáveis necessárias para se determinar a posição do olho do observador no espaco tridimensional:



8010 WV=YV*YV+ZV*ZV 8020 PV=SQR (XV*XV+WV) 8030 IF PV=0 THEN RETURN 8035 WV=SQR(WV) 8040 XU-XV/PV 8050 YU=YV/PV

8000 XV=X:YV=Y:ZV=Z

8060 ZU=ZV/PV

8070 WU=WV/PV

8080 REM ORIENTAÇÃO DO OLHO 8090 A=XV*YV:B=ZV:GOSUB 8450:G=

8100 A=YV:B=XV:GOSUB 8450:G=G+H

8110 SG=SIN(G)


8120 CG=COS(G)

8130 REM MATRIZ DE ROTAÇÃO


8140 R1=WU*CG 8150 R2=-WU*SG

8160 R3=-XU

Para representar uma figura em perspectiva, é preciso transformar as coordenadas dos eixos tridimensionais (X1, Y1, Z1) em pontos referidos aos eixos da tela (X, Y).



8140 R1 = WU * CG 8150 R2 = - WU * SG - XU 8160 R3 = - YU 8170 R4 = $8180 \cdot R5 = - ZU$ 8190 R6 = XV * XU + YV * YU + Z V * ZU 8200 IF WU = 0 THEN 8340 8210 XT = XV * WU - (YV * YU +ZV * ZU) * XU / WU 8220 YT = (YV * ZU - ZV * YU) /WII 8230 R7 = (ZU * SG - XU * YU * CG) / WU 8240 R8 = (- YU * SG - XU * ZU * CG) / WU 8250 R9 = CG * XT + SG * YT 8260 S1 = (ZU * CG + XU * YU * SG) / WU 8270 S2 = (- YU * CG + XU * ZU * SG) / WU 8280 83 = - SG * XT + CG * YT 8330 RETURN REM CASO ESPECIAL NO EIX 8340 0-X 8350 R7 = - 1 8360 R8 = 0



8000 LET XV=X: LET YV=Y: LET ZV =Z8010 LET WU=YV*YV+ZV*ZV 8020 LET PV=SQR (XV*XV+WV) 8030 IF PV=0 THEN RETURN 8035 LET WU=SQR WU 8040 LET XU=XU/PU 8050 LET YU=YU/PU 8060 LET ZU=ZV/PV 8070 LET WU=WV/PV 8080 REM ORIENTACAO 8090 LET A=XV*YV: LET B=ZV: GOS UB 8450: LET G=H 8100 LET A=YV: LET B=XV: GOSUB 8450: LET G=G+H 8110 LET SG=SIN G 8120 LET CG=COS G 8140 LET R1=WU*CG 8150 LET R2=-WU*SG 8160 LET R3=-XU 8170 LET R4=-YU 8180 LET R5=-ZU 8190 LET R6=XV*XU+YV*YU+ZV*ZU 8200 IF WU=0 THEN GOTO 8340 8210 LET XT=XV*WU-(YV*YU+ZV*ZU) *XU/WU 8220 LET YT= (YV*ZU-ZV*YU)/WU 8230 LET R7=(ZU*SG-XU*YU*CG)/WU

> 0 THEN H =

ATN

8370 R9 = 0

8380 S1 = 0 8390 S2 = 1

8400 83 = 0

8450

8410 RETURN

IF B <

(A / B): RETURN

8460 H = PI / 2: RETURN

8240 LET R8= (-YU*SG-XU*ZU*CG) /W 8250 LET R9=CG*XT+SG*YT 8260 LET S1=(ZU*CG+XU*YU*SG)/WU 8270 LET S2= (-YU*CG+XU*ZU*SG)/W 8280 LET S3=-SG*XT+CG*YT 8330 RETURN 8350 LET R7=-1 8360 LET R8=0 8370 LET R9=0 8380 LET S1=0 8390 LET S2=1 8400 LET S3=0 8410 RETURN 8450 IF B<>0 THEN LET H=ATN (A /B): RETURN 8460 LET H=PI/2: RETURN 8000 XV-X:YV-Y:ZV-Z 8010 WV=YV*YV+ZV*ZV 8020 PV=SQR (XV*XV+WV) 8030 IF PV=0 THEN RETURN 8035 WV=SQR(WV)

8060 ZU=ZV/PV 8070 WU=WV/PV 8080 REM ORIENTACAO 8090 A=XV*YV:B=ZV:GOSUB 8450:G= H 8100 A=YV:B=XV:GOSUB 8450:G=G+H 8110 SG=SIN(G) 8120 CG=COS(G) 8130 REM ROTACAO DA MATRIZ 8140 R1=WU*CG 8150 R2=-WU*SG

8040 XU=XV/PV

8050 YU=YV/PV

Para entendermos o que está acontecendo, devemos nos lembrar que o eixo Z é aquele que sai do centro da tela e vem na direção do observador; o eixo Y aponta para cima da tela e o eixo X,

para os lados.

8460 RETURN

A posição dos olhos está em (XV, YV, ZV). A variável WV nos dá a distância nas direções Y e Z combinadas. Definimos a origem em (0, 0, 0) para a posição do objeto que observamos no espaço. Para simplificar, situamos essa posição no centro da tela. A linha 8030 interromperá a rotina, caso a posição dos olhos seja definida na origem. As variáveis XU, YU, ZU são as distâncias, na direção dos respectivos eixos (X, Y, X) de uma linha de comprimento unitário entre a origem e a posição dos olhos. WU é a distância nas direções Y e Z combinadas.

Se movermos o objeto da esquerda para a direita, nosso ângulo de visão sofrerá alterações. Esse ângulo é medido a partir do eixo X e definido nas linhas 8090 e 8100. Um teste é feito nas linhas 8450 e 8460 para evitar divisões por zero, que interromperiam o programa, gerando uma mensagem de erro.

Quando olhamos diretamente ao longo do eixo X, temos uma visão comum do objeto, mas, se rodarmos nosso ponto de observação, o objeto também rodará, proporcionando ângulos mais interessantes. As linhas 8140 a 8280 inicializam as variáveis que definem a orientação da posição do olho no espaço. Essa posição é tal que o seu eixo Z encontra-se ao longo da linha que vai do olho até a origem da tela.

O resto da rotina inicializa variáveis

para casos especiais; por exemplo, quando a posição do olho estiver exatamente sobre o eixo X.

AS TRANSFORMAÇÕES

A próxima seção transforma as coordenadas X, Y e Z do cubo nas coordenadas finais da tela. Essa transformação leva em conta a posição do olho e o efeito da perspectiva.

NI II

8500 X1=T1*X+T4*Y+T7 8510 Y1=T2*X+T5*Y+T8 8520 Z1=T3*X+T6*Y+T9 8530 REM 2-D PARA 3-D 8540 X2=R1*X1+R7*Y1+R8*Z1+R9 8550 Y2=R2*X1+S1*Y1+S2*Z1+S3 8560 Z2=R3*X1+R4*Y1+R5*Z1+R6 8570 REM OBJETO PARA OLHO 8575 IF Z2<ZN THEN RETURN 8580 X3=D*X2/Z2 8590 Y3=D*Y2/Z2 8600 RETURN

6 6

8500 X1 = T1 * X + T4 * Y + T7 8510 Y1 = T2 * X + T5 * Y + T8 $8520 \ Z1 = T3 * X + T6 * Y + T9$ REM 2-D PARA 3-D 8530 $8540 \times 2 = R1 \times X1 + R7 \times Y1 + R$ 8 * Z1 + R9 8550 Y2 = R2 * X1 + S1 * Y1 + S 2 * Z1 + S3 8560 Z2 = R3 * X1 + R4 * Y1 + R 5 * Z1 + R6 IF Z2 < ZN THEN RETURN 8575 8580 X3 = D * X2 / Z2 8590 Y3 = - D * Y2 / Z2 RETURN 8600

8500 LET X1=T1*X+T4*Y+T7 8510 LET Y1=T2*X+T5*Y+T8 8520 LET Z1=T3*X+T6*Y+T9 8540 LET X2=R1*X1+R7*Y1+R8*Z1+R 9 8550 LET Y2=R2*X1+S1*Y1+S2*Z1+S 3 8560 LET Z2=R3*X1+R4*Y1+R5*Z1+R 6 8575 IF Z2<ZN THEN RETURN 8580 LET X3=D*X2/Z2 8590 LET Y3=-D*Y2/Z2 8600 RETURN


Essa rotina usa uma matriz aritmética complicada para transformar as coordenadas (X, Y), que são basicamente os passos de transformação descritos no artigo anterior desta série — *Programação de Gráficos em 3-D (2)*. As linhas 8500 a 8520 transformam o plano cartesiano (X, Y) de duas dimensões (2-D) no espaço de três dimensões (3-D) (X1, Y1, Z1). As linhas 8540 a 8560 transfor-



mam as coodernadas espaciais (X1, Y1, Z1), de modo a posicioná-las de acordo com a localização do olho e a direção (X2, Y2, Z2).

A linha 8575 testa se a nova posição a ser encontrada está excessivamente próxima do olho (ou seja, se Z2 está entre 0 e ZN) ou se está situada atrás dos olhos. Em ambos os casos, a posição é ignorada, pois seria impossível visualizarmos o objeto. Se a posição estiver muito distante de ZN (a partir da posicão em frente ao olho), então a localização das coodernadas da tela (X3, Y3) será calculada somente no fim da rotina. O parâmetro D/Z2 nessas linhas acrescenta perspectiva à figura, projetando o objeto em uma tela plana a uma distância definida D. Se estabelecermos um valor pequeno para D, o efeito obtido será uma perspectiva mais nítida





(como se a tela estivesse mais próxima do usuário); se D for grande, a tela parecerá estar a uma grande distância do observador, de modo que o efeito de perspectiva será pequeno e a imagem aparecerá distorcida, mesmo quando vista obliquamente, de qualquer direção.

COMO INICIALIZAR AS VARIÁVEIS

O próximo passo será reescrever as Rotinas de Inicialização e Desenho para podermos usar as novas rotinas de transformação.



9000 CLS 9020 XM=256: YM=192 9030 XD=XM/2:YD=YM/2 9040 ZN=1 9042 CLS: INPUT"Distância do pla no de projeção: ";D 9045 IF D<0 THEN D=1000*ZN 9050 T1=1:T2=0:T3=0 9060 T4=0:T5=1:T6=0 9070 T7=0:T8=0:T9=0 9085 CLS 9090 RETURN 9500 X=XS:Y=YS:GOSUB 8500:IF Z2 <ZN THEN 9520 9510 IX=128+X3:IY=97-Y3 9520 X=XE:Y=YE:GOSUB 8500:IF Z2 **<ZN THEN 9550** 9530 LINE(127+X3,95-Y3)-(IX,IY) .15 9550 RETURN

9000 HOME 9020 XM = 280:YM = 192

9030 XD = XM / 2:YD = YM / 2 9040 ZN = 1 9042 INPUT "DISTANCIA AO PLANO DE PROJECAO ";D 9045 IF D < 0 THEN D = 1000 * ZN 9050 T1 = 1:T2 = 0:T3 = 09060 T4 = 0:T5 = 1:T6 = 09070 T7 - 0:T8 - 0:T9 - 0 9090 HOME : RETURN 9500 X = XS:Y = YS: GOSUB 8500: IF Z2 < ZN THEN 9520 9505 IF X3 < - 139 OR Y3 < 95 OR X3 > 140 OR Y3 > 96 THEN 9550 9510 IX = 139 + X3:IY = 95 + Y3 9520 X = XE:Y = YE: GOSUB 8500: IF Z2 < ZN THEN 9550 9525 IF X3 < - 139 OR Y3 < -95 OR X3 > 140 OR Y3 > 96 THEN 9550 9530 HPLOT 139 + X3,95 + Y3 TO 645



9000 CLS 9020 LET XM=256: LET YM=176 9030 LET XD=XM/2: LET YD=YM/2 9040 LET ZN=1 9042 INPUT "IMTRODUZA DISTANCIA AO PLANO DE PROJECAO", D 9045 IF D<=0 THEN LET D=1000*Z 9050 LET T1=1: LET T2=0: LET T3 =09060 LET T4=0: LET T5=1: LET T6 9070 LET T7=0: LET T8=0: LET T9 =0 9090 CLS : RETURN 9500 LET X=XS: LET Y=YS: GOSUB 8500: IF Z2<ZN THEN GOTO 9520 9505 IF X3<-127 OR Y3<-87 OR X3 >128 OR Y3>88 THEN GOTO 9550 9510 PLOT 127+X3,87+Y3 9520 LET X=XE: LET Y=YE: GOSUB 8500: IF Z2<ZN THEN GOTO 9550 9525 IF X3<-127 OR Y3<-87 OR X3 >128 OR Y3>88 THEN GOTO 9550 9530 DRAW 127+X3-PEEK 23677,87+ Y3-PEEK 23678 9550 RETURN



9000 PCLS 9020 XM=256:YM=192 9030 XD-XM/2:YD-YM/2 9040 ZN=1 9042 CLS: INPUT " INTRODUZA A DI STANCIA AO PLANO DE PROJECAO " 9045 IF D<=0 THEN D=1000*ZN 9050 T1=1:T2=0:T3=0 9060 T4=0:T5=1:T6=0 9070 T7=0:T8=0:T9=0 9085 CLS 9090 RETURN 9500 X=XS:Y=YS:GOSUB 8500:IF Z2 <ZN THEN 9520 9505 IF X3<-127 OR Y3<-96 OR X3 >128 OR Y3>95 THEN 9550 9510 DRAW"BM"+STR\$(INT(127+X3)) +","+STR\$(INT(95-Y3)) 9520 X=XE:Y=YE:GOSUB 8500:IF Z2 <ZN THEN 9550 9525 IF X3<-127 OR Y3<-96 OR X3 >128 OR Y3>95 THEN 9550 9530 LINE - (127+X3,95-Y3), PSET 9550 RETURN

A linha 9020 atribui às variáveis XM e YM as dimensões máximas da tela nas direções X e Y, respectivamente. A linha 9030 calcula o ponto médio; a 9040 calcula a posição mais próxima permitida nos pontos a serem desenhados, conforme a posição do olho.

A variável D nos dá a distância atual da posição do olho até o plano de projeção (a tela) e determina a perspectiva. Os valores de D são inseridos quando

rodamos o programa, de modo que podemos variar o grau da perspectiva. Se nenhum valor for especificado e pressionarmos ENTER ou RETURN a linha 9045 adotará o valor 1000. As linhas 9050 a 9070 atribuem valores para as constantes de transformação, especificando o plano no qual será desenhada a imagem em perspectiva.

Esse trecho do programa continua com a Rotina de Desenho revisada. Na linha 9500, são inicializadas as variáveis para as constantes de transformação; nas linhas 9505 e 9525 é feito um teste para determinar se o novo ponto a ser desenhado (linhas 9510 e 9530) está dentro dos limites da tela. O MSX não precisa desse teste, pois ele ignora os pontos fora da tela. Nos outros micros, o teste serve para prevenir contra mensagens de erro.

CHAME A ROTINA

Precisaremos agora da rotina para desenhar a grade fornecida no primeiro artigo da série. Caso você não a tenha gravado, digite-a antes de inserir esta parte final do programa.

100 PI=4*ATN(1) 110 GOSUB 9000 120 L=20:N=5 125 GOSUB 505:GOTO 140 130 GOSUB 500 140 IF X=0 AND Y=0 AND Z=0 THEN 170 150 GOSUB 1000 160 GOTO 130 170 CLS 180 END 500 IF INKEYS="" THEN 500 505 CLS 510 INPUT"Posição do observador (X,Y,Z): ";X,Y,Z520 GOSUB 8000 530 CLS:SCREEN 2 540 RETURN 1000 P=L/2 1010 T1=1:T2=0:T3=0 1020 T4=0:T5=1:T6=0 1030 T7=-P:T8=-P:T9=-P 1040 GOSUB 1200 'BAIXO 1050 T7=-P:T8=-P:T9=P 1060 GOSUB 1200 'CIMA 1070 T4=0:T5=0:T6=-1 1080 GOSUB 1200 'ESQUERDA 1090 T7=-P:T8=P:T9=P 1100 GOSUB 1200 'DIREITA 1110 T1=0:T2=-1:T3=0 1120 GOSUB 1200 'TRAS 1130 T7=P:T8=P:T9=P 1140 GOSUB 1200 'FRENTE 1170 RETURN 1200 XA=0:YA=0:LW=L:LH=L:NX=N:N Y = N

1210 GOSUB 5000

1220 RETURN

(0)

100 PI = 4 * ATN (1) GOSUB 9000 110 120 L = 20:N = 5 GOSUB 505: GOTO 140 125 GOSUB 500 130 IF X = 0 AND Y = 0 AND Z = 140 0 THEN 170 150 GOSUB 1000 **GOTO 130** HOME 170 TEXT : END 180 GET TS: IF TS = "" THEN 50 500 0 TEXT : HOME 505 INPUT "POSICAO DO OBSERVAD 510 OR (X,Y,Z) ";X,Y,Z GOSUB 8000 520 HGR2 : HCOLOR= 3 530 540 RETURN 1000 P = L / 2 1010 T1 = 1:T2 = 0:T3 = 01020 T4 = 0:T5 = 1:T6 = 01030 T7 = - P:T8 = - P:T9 = 1040 GOSUB 1200: REM BAIXO 1050 T7 = - P:T8 = - P:T9 = P 1060 GOSUB 1200: REM CIMA 1070 T4 = 0:T5 = 0:T6 = -11080 GOSUB 1200: REM ESQUERDA 1090 T7 = -P:T8 = P:T9 = P1100 GOSUB 1200: REM DIREITA 1110 T1 = 0:T2 = -1:T3 = 01120 GOSUB 1200: REM TRAS 1130 T7 = P:T8 = P:T9 = PGOSUB 1200 REM FRENTE 1140 1170 RETURN 1200 XA = 0:YA = 0:LW = L:LH = L:NX = N:NY = N



1210

1220

GOSUB 5000

RETURN


110 GOSUB 9000 120 LET L=20: LET N=3 125 GOSUB 505: GOTO 140 130 GOSUB 500 140 IF X=0 AND Y=0 AND Z=0 THEN GOTO 170 150 GOSUB 1000 160 GOTO 130 170 CLS 180 STOP 500 IF INKEYS="" GOTO THEN 500 505 CLS 510 INPUT "INTRODUZA POSICAO D O OBSERVADOR (X,Y,Z)",X,Y,Z 520 GOSUB 8000 530 RETURN 1000 LET P=L/2 1010 LET T1=1: LET T2=0: LET T3 1020 LET T4=0: LET T5=1: LET T6 =01030 LET T7=-P: LET T8=-P: LET T9=-P

1040 GOSUB 1200: REM BAIXO 1050 LET T7=-P: LET T8=-P: LET T9=P 1060 GOSUB 1200: REM CIMA 1070 LET T4=0: LET T5=0: LET T6 1080 GOSUB 1200: REM ESQUERDA 1090 LET T7=-P: LET T8=P: LET T 9=P 1100 GOSUB 1200: REM DIREITA 1110 LET T1=0: LET T2=-1: LET T 3=0 1120 GOSUB 1200: REM TRAS 1130 LET T7=P: LET T8=P: LET T9 =p1140 GOSUB 1200: REM FRENTE 1170 RETURN 1200 LET XA=0: LET YA=0: LET LW =L: LET LH=L: LET NX=N: LET NY= 1210 GOSUB 5000 1220 RETURN



100 PI=4*ATN(1): PMODE 4,1 110 GOSUB 9000 120 L=20:N=5 125 GOSUB 505:GOTO 140 130 GOSUB 500 140 IF X=0 AND Y=0 AND Z=0 THEN 170 150 GOSUB 1000 160 GOTO 130 170 CLS 180 END 500 IF INKEYS="" THEN 500 505 CLS 510 INPUT" INTRODUZA A POSICAO DO OBSERVA- DOR (X,Y,Z) ";X,Y,Z 520 GOSUB 8000 530 PCLS:SCREEN 1,1 540 RETURN 1000 P=L/2 1010 T1=1:T2=0:T3=0 1020 T4=0:T5=1:T6=0 1030 T7=-P:T8=-P:T9=-P 1040 GOSUB 1200 'BAIXO 1050 T7=-P:T8=-P:T9=P 1060 GOSUB 1200 'CIMA 1070 T4=0:T5=0:T6=-1 1080 GOSUB 1200 'ESQUERDA 1090 T7=-P:T8=P:T9=P 1100 GOSUB 1200 'DIREITA 1110 T1=0:T2=-1:T3=0 1120 GOSUB 1200 'ATRAS 1130 T7=P:T8=P:T9=P 1140 GOSUB 1200 'FRENTE 1170 RETURN 1200 XA=0:YA=0:LW=L:LH=L:NX=N:N Y=N 1210 GOSUB 5000 1220 RETURN

Agora, rode o programa. Se ele estiver funcionando corretamente, o computador acessará a rotina de inicialização que começa na linha 110. Essa rotina inicializa algumas variáveis e imprime uma mensagem que pede um valor para **D**, a distância do plano de projeção. A perspectiva nesse programa é fei-



Tente valores diferentes para a posição do olho e estude os efeitos decorrentes. O valor 1000 para **D** e 250, 0 e 0 para X, Y e Z são bons para começar. Depois, adote 100 para **D** e 25,0 e 0 para X, Y e

Z. O cubo deverá aparecer do mesmo tamanho, mas a perspectiva será muito mais pronunciada. Para digitar novos valores para X, Y e Z devemos pressionar qualquer tecla e a mensagem aparecerá. Para atribuir novos valores a D, interrompa o programa com <BREAK> ou <RESET> e rode-o novamente. Uma mensagem aparecerá para D, seguida de outra para X, Y e Z.

Como o programa ignora eventuais erros ocasionados por pontos fora da tela, os resultados podem ser bastante estranhos (neste caso, uma linha inteira é omitida, mesmo quando apenas uma de suas extremidades excede o ponto máximo permitido). Para pontos mais próximos do que uma certa distância mínima e pontos localizados atrás do olho, ZN será ignorado. Dessa maneira, se a posição do olho estiver muito próxima, ou mesmo dentro do cubo, poderão ocorrer falsos resultados.

Finalmente, é aconselhável guardar uma cópia da listagem completa em fita ou disco, de modo a usar as mesmas rotinas para desenhar formas duplicadas e produzir gráficos circulares em futuros programas.



	CO	MO	AJUST	AR	A	IM	PRES	SORA
THE				OL	JE	PA	PEL	USAR

TESTE A IMPRESSORA

A CONEXÃO COM O COMPUTADOR
COMO FAZER O CONTROLE

AS OPÇÕES DE HARDWARE

EFEITOS ESPECIAIS

LIGUE O ZX-81 E O SPECTRUM

IMPRESSORAS DO FUTURO

Uma vez destravado o aparelho, você pode ligá-lo. O botão para isso geralmente está em uma das laterais ou na parte traseira da máquina.

Muitas impressoras dispõem de uma pequena luz, vermelha ou verde, destinada a avisar se a fonte está ligada. Mas, ainda que ela não seja provida de luzes, você provavelmente perceberá o pequeno movimento que a cabeça de impressão realiza para ajustar-se. Certos modelos avisam quando o papel não está colocado e ajustado corretamente, por meio da emissão de um alarma sonoro ou outro sinal qualquer.

Se a impressora não funcionar na primeira tentativa, não se desespere: pode ser alguma coisa tão simples como um fio solto. Se, ao contrário, ela funcionar (o que é, aliás, muito mais provável), desligue-a novamente e coloque o papel (e a fita impressora, caso isto seja necessário).

O PAPEL

Há dois tipos básicos de impressora quanto ao tipo de papel usado: as que empregam formulários contínuos (papel dobrado em z, com perfurações nas margens) e as que utilizam folhas soltas ou papel alimentado por bobinas. As máquinas mais versáteis — como as compatíveis com a linha Epson — aceitam os dois tipos de papel. Impressoras

térmicas e eletrostáticas requerem papel especial e em geral são máquinas específicas para determinadas marcas de computador.

Se você puder escolher, não use papel muito fino ou excessivamente grosso. E, quando for ajustá-lo na impressora, verifique primeiro se ele não está frouxo ou demasiado tenso, pois o ajuste incorreto pode provocar rompimentos no papel ou levá-lo a enredar-se no mecanismo.

AUTOTESTE

No caso de sua impressora dispor de recursos para um autoteste, é conveniente acioná-los assim que ela estiver pronta para trabalhar. Esse tipo de verificação consiste em imprimir ininterruptamente um conjunto completo de caracteres. Ele serve para dois propósitos: primeiro, mostrar que a impressora está funcionando independentemente do computador; segundo, para exibir o conjunto de caracteres disponíveis no periférico.

Nas impressoras de tipo mais comum, o autoteste é acionado quando se pressiona o botão de avanço de linha ou de formulário.

Para parar o autoteste, basta desligar a impressora. (Algumas máquinas dispõem de um botão especial para acionar o autoteste.)

FITAS DE IMPRESSÃO

A menos que a sua impressora seja térmica ou eletrostática, ela provavelmente precisará de uma fita de impressão. Essas fitas costumam ser vendidas em cartuchos descartáveis, e não é dificil trocá-las (consulte antes o diagrama existente no manual da impressora). Um pequeno botão na parte de cima do cartucho da fita serve para dar a ela a tensão adequada.

A CONEXÃO AO COMPUTADOR

A última e mais importante etapa dessa sequência é a ligação da impressora ao computador. Em muitos casos isso é tão simples quanto inserir o cabo de conexão no soquete correto: essa é a forma de ligação das impressoras que usam o padrão Centronics (paralelo). Frequentemente, como acontece com o TK-2000 e com o MSX, existe um conector claramente reservado para a impressora. Nos computadores da linha Sinclair (ZX-81 e Spectrum), é necessário uma interface especial, que é conectada no mesmo ponto destinado a ligar outros tipos de expansão (memória, sintetizadores de voz etc.). Nesse caso, é preciso, quase sempre, desligar uma expansão já existente, para poder colocar a interface da impressora, a não ser que



Se você vai adquirir uma impressora que não é específica para o seu computador, deve tomar alguns cuidados. Se o seu micro é um MSX, ou um TK-2000, por exemplo, a impressora deve ser, obrigatoriamente, do tipo paralelo, padrão Centronics (a maioria das impressoras mais populares, como a Mônica, a Grafix e outras compatíveis com os modelos Epson e Seikosha tem esse padrão). Os micros da linha Apple podem trabalhar tanto com impressoras paralelas como com as seriais, que usam o padrão RS-232C, dependendo da interface que se vai utilizar. Já os micros

Ao conectar o cabo, você notará que a maioria das impressoras tem soquetes que impedem uma ligação em posição invertida. Isso não ocorre com a impressora para os micros da linha TRS-80 (por exemplo, o CP-500), que aceitam o soquete em qualquer posição.

compatíveis com o TRS-Color usam

apenas impressoras seriais.

Se você quiser conectar uma impressora de fabricante independente nos micros da linha Sinclair (Spectrum e ZX-81), precisará adquirir uma interface especial. As interfaces para tais micros existentes no mercado nacional devem ser ligadas a impressoras paralelas com o padrão Centronics.

Em alguns casos, a interface só funciona quando o computador é carregado com um programa específico para isso. Entretanto, uma vez que você tenha uma, poderá ligar praticamente qualquer impressora ao seu computador. As melhores interfaces são oferecidas pelos próprios fabricantes de micros, mas mesmo assim é bom fazê-las funcionar antes de adquiri-las.

COMANDOS DE CONTROLE

Oualquer coisa a ser impressa tem que ser enviada primeiro pelo computador à impressora, através do cabo de conexão. Os comandos usados para controlar a impressora variam de computador para computador, e em geral consistem de algumas instruções simples.



O Spectrum e o ZX-81 se comunicam com a impressora por comandos simples em BASIC, de fácil manipulação. O comando LPRINT tem um efeito similar

ao PRINT; com ele, porém, a saída vai para a impressora e não para a tela. No ZX-81, todas as regras do PRINT valem também para o LPRINT. No Spectrum, entretanto, não se tem a mesma liberdade de especificar o tipo de impressão, como se faz com o comando PRINT. Por exemplo, não é possível utilizar os comandos PAPER, INK, OVER, FLASH e BRIGHT. O INVER-SE só funciona em certos tipos de impressoras gráficas. O mesmo acontece com os caracteres gráficos que podem ser colocados dentro de um PRINT, tanto no ZX-81 quanto no Spectrum (as impressoras não específicas para tais micros não dispõem desses caracteres no seu conjunto de impressão). O PRINT AT também não funciona na impressora.

Assim como o comando PRINT é substituído por LPRINT, o LIST dá lugar a LLIST, que lista o programa da memória na impressora. Quando a listagem ocupar mais de uma tela, LLIST gerará uma impressão contínua, independentemente do tamanho do programa.

O terceiro comando BASIC usado para acionar a impressora é o COPY. Ele copia o que estiver na tela por um processo denominado descarregamento de tela. Quando a impressora é utilizada para produzir pontos em vez de letras é chamada de impressora gráfica. Você pode trabalhar com o COPY para fazer uma cópia da tela contendo os resultados de um texto ou de uma listagem de programa em qualquer tipo de impressora. A cópia de telas gráficas funcionará apenas se a impressora for específica para o seu computador (uma impressora gráfica, portanto).

O TK-90X emprega uma interface paralela, própria para acionar uma impressora e que exige o carregamento prévio de um programa de controle (driver). Esse programa é vendido em conjunto com a interface, com um cabo de conexão e com um manual de instrucões. O software só precisa ser carregado uma vez ao se ligar o computador. Mas, sempre que este for desligado, será preciso carregá-lo novamente. O software permite a utilização dos comandos LPRINT, LLIST e COPY.

Já os micros da linha ZX-81, como o TK-85, requerem também uma interface paralela; mas não é preciso carregar um software de controle para usar diretamente os comandos citados.



Os micros da linha Apple podem ser conectados tanto a impressoras seriais como a impressoras paralelas. Para isso, é necessário adquirir separadamente a interface adequada de controle; esta deve ser encaixada em um dos soquetes internos do console do computador. De forma geral, costuma-se dar preferência à interface paralela, uma vez que é maior o número de impressoras que seguem esse padrão.

A impressora é tratada, pelo BASIC e pelo sistema operacional, como um dispositivo de saída que recebe o número lógico correspondente ao soquete no qual foi inserida a placa de controle. Assim, se encaixarmos a placa no soquete 1 (a localização mais comum) e quisermos ativar a impressora, é necessário digitar o comando em BASIC:

PR#1

A partir desse momento, todo PRINT ou LIST que for digitado em modo direto, ou encontrado dentro de um programa, terá sua saída direcionada tanto para a tela quanto para a impressora (modo eco). Portanto, o PR pode ser colocado em pontos selecionados de um programa, para "ligar" e "desligar" o eco na impressora.

Os micros da linha Apple não dispõem, como os de outras linhas, de comandos específicos para a impressora, como LLIST, LPRINT etc. Por motivos óbvios, os comandos de posicionamento do cursor, como HTAB e VTAB não funcionam com a impressora.



A interface de comunicação adequada aos micros da linha MSX é do tipo paralela padrão Centronics. Tanto ela quanto o conector para o cabo de ligacão já estão incluídos na configuração básica da máquina.

Existem três protocolos de impressão (conjuntos de caracteres de impressão diferentes) para micros da linha MSX. O primeiro padrão é o MSX Internacional, que segue a tabela de caracteres AS-CII especiais e gráficos do padrão MSX original. Esse padrão é seguido por mais de trinta fabricantes de todo o mundo. O segundo é o ABICOMP (Associação Brasileira de Indústrias de Computadores): ele segue normas nacionais, que incluem os caracteres acentuados da língua portuguesa. Finalmente, temos um terceiro protocolo, criado no Brasil pela Gradiente para os primeiros modelos do Expert MSX. Ao se adquirir uma impressora, é necessário especificar qual o padrão seguido pelo micro; caso contrário, a impressora não funcionará corretamente.

Os comandos usados com o BASIC

para o controle da impressora são também bastante simples e diretos.

O comando LPRINT tem um efeito similar ao PRINT; com ele, porém, a saída vai para a impressora e não para a tela. Todas as regras de sintaxe que valem para o PRINT servem para o LPRINT, inclusive quando se trata do emprego de TAB e USING. Entretanto, os comandos de especificação de cores (como o COLOR) e os de localização bidimensional do cursor (como o LOCATE) não funcionam na impressora. O mesmo acontece com os caracteres gráficos e especiais que podem ser colocados dentro de um PRINT, uma vez que impressoras não específicas para esse micro não dispõem desses caracteres no seu conjunto de impressão.

Assim como o comando PRINT é substituído por LPRINT, o comando LIST é substituído por LLIST, que lista o programa da memória na impressora. Quando a listagem tomar mais de uma tela, LLIST gerará uma impressão contínua independentemente do tamanho do programa. As regras de utilização do LIST valem para o LLIST. Outra função útil, de uso exclusivo da impressora, é a LPOS, que informa ao programa a posição lógica da cabeça de impressão, em número de colunas a partir da margem esquerda de uma linha.

Também nos micros da linha TRS-80 a interface de comunicação é do tipo paralela padrão Centronics, e ela e o conector para o cabo de ligação incluemse na configuração básica das máquinas mais completas, como o CP-500.

Os comandos usados com o BASIC para o controle da impressora são simples e diretos. O LPRINT tem um efeito similar ao PRINT, embora direcione a saída para a impressora e não para a tela. Todas as regras de sintaxe do PRINT valem para o LPRINT (o que inclui as expressões TAB e USING). Entretanto, os comandos de localização bidimensional do cursor como PRINT@ não funcionam com a impressora. O mesmo se dá com os caracteres gráficos e especiais que podem ser colocados dentro de um PRINT, já que impressoras não específicas para o TRS-80 não têm esses sinais no seu conjunto de impressão.

Assim como o comando PRINT da lugar a LPRINT, o LIST é substituído por LLIST, que lista o programa da memória na impressora. Se a listagem tomar mais de uma tela, LLIST gerará uma impressão contínua independente-

mente do tamanho do programa. As regras do LIST valem para o LLIST.

Outra função útil, de uso exclusivo da impressora, é a LPOS, que informa o programa a respeito da posição lógica da cabeça de impressão, em número de colunas a partir da margem esquerda.

Os micros da linha TRS-Color dispõem só de uma porta serial para comunicação com periféricos, que é a usada para conexão com a impressora. Mesmo assim, o controle da impressão (feita por alguns comandos do BASIC) nesses micros também é simples. Para listar um programa digite LLIST (seguido por <*ENTER*>). Todas as regras do LIST valem para o LLIST, só que a saída vai para a impressora, e não para a tela. Para usar PRINT com a impressora, é preciso digitar a expressão:

PRINT#-2, "TEXTO"

ao periférico -2, que é o número de identificação para a impressora (mais exatamente, para a interface serial). Repare que há uma vírgula após o -2 no comando acima. Ela informa ao computador que a seguir vem um texto para ser impresso. Além disso, se usado com impressoras capazes de imprimir letras minúsculas, o texto que está em vídeo inverso na tela aparecerá em minúsculas na impressora (é necessário pressionar < SHIFT> < 0> antes).

Assim, o comando PRINT #-2 tem um efeito similar ao PRINT (com uma diferença: ele determina que a saída vá para a impressora, e não para a tela). As regras de sintaxe do PRINT valem para o PRINT #-2, inclusive quando aparecem as expressões TAB e USING. Porém, os comandos de especificação de cores, e de localização bidimensional do cursor, como PRINT@, não funcionam com a impressora. O mesmo se dá com os caracteres gráficos e especiais que podem ser colocados dentro de um



PRINT, pois as impressoras não específicas para o TRS-Color não têm esses sinais em seu conjunto de impressão.

Outra função de uso exclusivo da impressora é a POST(-2): informa a posição lógica da cabeça de impressão, em número de colunas a partir da margem esquerda de uma linha.

PROGRAMAÇÃO INTERNA DA IMPRESSORA

Ouem deseja dominar os segredos do trabalho com impressoras precisa conhecer primeiro como se faz sua programação interna e externa. A programação interna é feita normalmente por meio de microinterruptores (os DIP) e fios removíveis de conexão (os estrapes), situados na placa interna da máquina. Já a externa é realizada através de sequências de caracteres de controle (denominados sequências de escape por comecarem com o código ASCII 27, correspondendo ao caractere de controle chamado ESCAPE).

Dentro das impressoras e de outros equipamentos eletrônicos, você encontrará um conjunto de pequenas chaves: as chaves DIP. Elas podem ser usadas para alterar o estado da impressora, quando ela for ligada (o estado default, ou predefinido). São comumente inicializados por chave o comprimento da linha, o espacejamento, o retorno do carro e o comprimento da página. As impressoras de tecnologia japonesa permitem ainda que você selecione o conjunto de caracteres internacionais de que precisa (exemplo: o sinal da libra esterlina, ou acentos para certos caracteres, empregados em idiomas como francês, sueco e português).

Para encontrar os interruptores de programação interna, consulte o manual da impressora: em geral, eles estão localizados sob a tampa da impressora (esta, porém, só deve ser removida quando a impressora estiver desconectada da corrente elétrica).

Uma vez localizadas as chaves DIP, você pode trocá-las de posição empurrando-as delicadamente com os dedos ou com uma chave de fenda. O manual de instruções deve ter um diagrama do DIP e de suas posições, de modo a mostrar para que elas estão selecionadas. Faça um teste você mesmo.

Outras características de uma impressora (como, por exemplo, o fato de todo caractere de alimentação de linha ser seguido automaticamente de um retorno de carro) podem ser alteradas removendo-se ou inserindo-se um estrape (pequeno fio em forma de U, com co-652 nectores em ambas as pontas) em pontos apropriados da placa eletrônica da máquina. Antes de fazer isso, porém, é conveniente consultar o manual específico da sua impressora.

CÓDIGOS DE ESCAPE

Algumas impressoras (como a Mônica, por exemplo) admitem o envio de códigos de controle, da mesma forma que se enviam os dados a serem impressos. Esses códigos são frequentemente chamados de sequências de escape. Assim, muitas impressoras esperam que você coloque o código para o escape, CHR\$ (27), antes do código de controle. Isso permite à impressora saber que o que está chegando no momento é uma mensagem de programação externa, e não um caractere a ser impresso.

Cada impressora tem as suas sequências de escape próprias, embora os caracteres usados nas máquinas compatíveis com a Epson estejam se tornando rapidamente um padrão para impressoras que oferecem facilidades similares. Nas máquinas mais versáteis há um enorme conjunto de sequências de escape. Estas podem ser enviadas por um comando LPRINT normal.

Em uma Epson, o exemplo a seguir imprime a palavra COMPUTADOR em modo enfatizado, desde que tenham sido enviados os comandos corretos.



LPRINT CHR\$ (27); 'E'; 'COMPUTADOR



PR#1

PRINT CHR\$ (27); 'E'; 'COMPUTADOR'



PRINT#-2, CHR\$(27); 'E'; 'COMPUTAD OR'

Mas não se esqueça de voltar ao modo normal. Para isso, use os seguintes comandos:



LPRINT CHR\$(27); 'F'



PR#1

PRINT CHR\$ (27); 'F'



PRINT#-2, CHR\$ (27); 'F'

Lembre-se, porém, de que esses códigos são exclusivamente para as impressoras Epson e as que são compatíveis com ela. Para outras impressoras, os códigos serão diferentes.

OS CÓDIGOS EPSON

Os efeitos mais comuns obtidos com os códigos de escape do tipo Epson são os seguintes: impressão em itálico, impressão grifada, impressão em negrito, subscritos e sobrescritos. Certas operações variam de máquina para máquina. As que apresentamos a seguir funcionam na maioria das impressoras compatíveis com a Epson:

ESC 4 ativa um conjunto alternativo de caracteres (geralmente o itálico).

ESC 5 retorna ao conjunto padrão. ESC - ativa e desativa o grifo. Deve ser seguido por CHR\$(1) ou por CHR\$(49); para a alteração, é desativado por CHR\$(0) ou CHR\$(48), conforme tenha sido ativado por CHR\$(1) ou por CHR\$(49).

ESC G ativa o modo dupla impressão. ESC H desativa o modo dupla im-

ESC S, quando é seguido de CHR\$(0), ativa o modo de sobrescrição; quando é seguido de CHR\$(1), ativa o modo de subscrição.

ESC T retorna a impressora ao modo normal depois de ativado o modo de subscrição ou sobrescrição.

ESC @ inicia a impressora e volta todos comandos aos valores originais.

Você pode usar as sequências de escape em praticamente todas as impressoras conhecidas, colocando-as depois do comando que o seu computador usa para enviar uma saída à impressora (LPRINT, PRINT #-2, ou qualquer outro) e separando-as por pontos e vírgulas, assim como se faria com qualquer outro comando CHR\$.

Algumas impressoras exigem que se coloque um caractere ASCII para o ES-CAPE entre todos os códigos de controle. O manual de instruções deve dizer se você vai ou não precisar disso.

NOVAS TENDÊNCIAS

As següências de escape terão um papel mais importante na medida em que as impressoras se tornarem mais baratas e sofisticadas. Já existem impressoras com matrizes de ponto cuja qualidade é quase a mesma das impressoras "margarida"; algumas delas têm características próprias usualmente associadas com fotocomposição profissional, tais como: espacejamento proporcional e justificação automática à direita ou à esquerda.

FELIZ ATERRISSAGEM

UMA ROTINA DE CONTROLE
DO AVIÃO PELO TECLADO
A ATERRISSAGEM
ACIDENTES AÉREOS
PERDAS E DANOS



Agora que você já é um (relativo) ás da aviação, desligue o piloto automático e, com apenas três funções, faça o aparelho aterrissar.

Mas tenha cuidado com os urubus.

Última parte de nosso programa simulador de vôo, este artigo fará com que você possa finalmente assumir o controle direto do avião. Três pares de teclas permitirão aumentar e diminuir a rotação do motor, virar o aparelho para os lados, subir ou descer.

Nossa viagem começou a 20.000 me-

tros do centro da pista e a 2.000 metros de altura.

Pilotar pode ser uma tarefa difícil... sobretudo se você nada sabe do assunto. Não espere bons resultados nos primeiros vôos: como em tudo na vida, a habilidade só vem com o tempo.

Relativamente lentos por estarem em BASIC, programas como esse parecem ainda mais morosos pelo fato de não permitirem mudanças bruscas de curso. Com paciência e perseverança, porém, você conseguirá controlar o aparelho e melhorar seus pousos. O programa o manterá informado a respeito de cada aterrissagem ou acidente. Essas mensagens são importantes: será por meio de-

las que você saberá não só o que está acontecendo em cada momento como também onde se encontram suas principais deficiências.



```
3000 LET POW=0: LET KS=INKEYS:
IF KS="" THEN RETURN
3010 IF KS="S" THEN LET POW=-1
3020 IF KS="F" THEN LET POW=1
3030 IF KS="Q" THEN LET PT=PT+
1
3040 IF KS="A" THEN LET PT=PT-
1
3050 IF KS="O" AND RL>-30 THEN
LET RL=RL-1
3060 IF KS="P" AND RL<30 THEN
LET RL=RL+1
```

5020 CLS : INPUT "VELOCIDADE DO VENTO (1-50 M/S)", X0

5025 IF X0>50 OR X0<1 THEN GOT 0 5020

5030 INPUT "DIRECAO DO VENTO (0 -359 GRAUS) ".X1

5035 IF X1>359 OR X1<0 THEN TO 5030

5040 LET X0=X0/3

5050 PRINT '"VELOCIDADE DO VENT O= ":3*X0;" M/S": PRINT "DIRECA O= "; X1; " GRAUS"

5055 PAUSE 100: CLS

5060 LET WY=-X0*COS (X1*C)

5070 LET WX=-X0*SIN (X1*C)

5500 GOSUB 3000: GOSUB 1000

5510 IF PZ<=0 THEN GOTO 6000

5520 GOSUB 2000

5530 GOTO 5500

6000 IF ABS RL>RT OR PT>TP OR P T<0 OR VV>80 THEN GOTO 6030 6010 IF ABS PX>WR OR ABS PY>100

O THEN GOTO 6060

6020 CLS : PRINT " PARABENS!": PRINT "ATERRISSAGEM BEM SUCEDID

A.": GOTO 6100

6030 FOR N=0 TO 20 STEP .5: PLO T 127,130: DRAW 120-INT (RND*24 0),45-INT (RND*90): SOUND .005,

20-N: NEXT N

6040 PAUSE 50

6050 CLS : PRINT "LAMENTAMOS IN PJ-26 SOFREU FORMAR QUE O VOO UM GRAVE ACIDENTE. NAO HA SOBR

EVIVENTES.": GOTO 6100 6060 CLS : PRINT "VOCE POUSOU F

ORA DA PISTA"

6070 IF VV<40 THEN PRINT "COMO SUA VELOCIDADE ERA BAIXA OUA SE NADA ACONTECEU.": GOTO 6100 6080 IF VV<80 THEN PRINT "ENTR

E MORTOS E FERIDOS VARAM-SE TODOS.": GOTO 6100

6090 PRINT "NINGUEM SOBREVIVE A NESSA VELOCIDADE!" UM POUSO 6100 PRINT '"VALORES RELATIVOS

AO POUSO"

6110 PRINT '"VELOCIDADE DO AR= ';INT VV;" M/S": PRINT "DISTANC IA= "; INT (SQR (PY*PY+PX*PX)): PRINT "INCLINACAO FRONTAL= ";PT 6120 PRINT "INCLINACAO LATERAL=

;RL: PRINT "ROTACAO DO MOTOR= ";INT (10*TC)/10;" X 1000" 6130 PRINT "DESVIO DO EIXO DA P ISTA= "; INT ABS PX; " METROS": P RINT "DIRECAO= "; AD; " GRAUS"

6140 PRINT '"QUER VOAR NOVAMENT

(S/N) ?"

6150 LET AS=INKEYS: IF AS<>"S" AND AS<>"N" THEN GOTO 6150 6160 IF AS="N" THEN CLS : STOP 6170 RUN

A sub-rotina que vai de 3000 a 3070 nos dará o controle do aparelho.

Usando o comando INKEY\$ para detectar teclas, podemos modificar a rotação do motor, virar o aparelho, subir ou descer. Uma nova variável — POW - aparece nas linhas 3010 e 3020; ela serve para alterar a rotação. Um valor

zero é atribuído a POW na linha 3000 cada vez que a sub-rotina é chamada. A tecla S determina a velocidade, enquanto F acelera o motor.

Q e A são usadas para provocar a ascensão e a descida do avião, somando ou subtraindo 1 à variável PT nas linhas 3030 e 3040. Finalmente, podemos usar O ou P para virar o aparelho — as linhas 3050 e 3060 cuidam disto, alterando o valor de RL.

As linhas 5020 a 5070 permitem variar o nível de dificuldade do jogo, escolhendo a força e a direção do vento. A opção mais fácil é a de um vento de um metro por segundo em uma direção de zero grau. A partir da nossa opção, a linha 5060 calcula a velocidade do vento na direção frontal do aparelho, e a linha 5070 calcula a componente lateral dessa velocidade. SIN e COS servem para calcular as componentes em cada direção. WX e WY são usadas para alterar a posição do aparelho — GX e GY na linha 5080.

A "alma" do programa é constituída pelas linhas 5500 a 5530, que chamam todas as grandes sub-rotinas em seqüência; desse modo, a posição é modificada continuamente.

A linha 5510 verifica, por intermédio do valor de PZ, se o avião aterrissou. O programa vai então para o segmento que verifica se a aterrissagem foi satisfatória ou desastrosa.

A linha 6000 verifica se as inclinações lateral e frontal do avião estão fora de limites aceitáveis, ou se a velocidade é maior que oitenta metros por segundo. Se houver uma dessas condições, ocorrerá um acidente. O motivo pode ser uma asa muito baixa, excesso de velocidade ou simplesmente uma tentativa de aterrissagem fora da pista. O programa prosseguirá na linha 6030, que cuida dos acidentes. Ela traça várias linhas irradiando do centro do pára-brisa. À medida que essas rachaduras são desenhadas, o computador emite um som. Após o acidente, a linha 6040 provoca uma pausa antes que o piloto seja informado das más notícias pela linha 6050, que fornece também os detalhes do acidente.

Se o avião pousar corretamente, a linha 6010 verificará a posição da aterrissagem. Se pousar fora da pista, a linha 6060 informará sobre o fato. Se a velocidade era inferior a cinquenta metros por segundo, a linha 6070 dirá ao piloto que houve um pouso bem-sucedido. As linhas 6080 e 6090 informarão se o acidente foi pequeno, apenas com feridos leves, ou se foi um desastre mais grave; neste caso, o jeito é procurar a caixa-preta.

Apague a linha 5505. Note que algu-

mas linhas deste programa são modificações de linhas já existentes. 2 DEF USR1=&H41:DEFUSR2=&H44 5 GOTO 5000 10 SCREEN 2,2: KEY OFF: COLOR 15, 4.2 15 A=USR1 (0) 50 ON KEY GOSUB 3100,3200 60 KEY(1) STOP: KEY(2) STOP 110 RETURN 3000 A=STICK(0) 3010 KEY(1) ON: KEY(2) ON 3030 IF A=1 THEN PT=PT+3:GOTO 3 3040 IF A=5 THEN PT=PT-3:GOTO 3 3050 IF A=7 AND RL>-30 THEN RL= RL-3:GOTO 3070 3060 IF A=3 AND RL<30 THEN RL=R L+3 3070 KEY(1) STOP: KEY(2) STOP: RE TURN 3100 T2=TC: IF TC>. 2 THEN TC=TC-2:RETURN 3200 T2=TC:IF TC<8.8 THEN TC=TC +.2:RETURN 3900 LINE(X,Y)-(X+50,Y+8),2,BF 5020 SCREEN 0:KEY OFF: INPUT"Vel ocidade do vento (1-50 m/s) ";X 5025 IF X0>50 OR X0<0 THEN 5020 5030 INPUT"Direção do vento (0-359 graus) ";X1 5035 IF X1>359 OR X1<0 THEN 503 5040 X0=X0/3 5050 PRINT: PRINT "Velocidade do vento: ";INT(3*X0);"m/s":PRINT "Direção do vento :";Xl;" graus 5060 WY=X0*COS(X1*C):WX=-X0*SIN (X1*C) 5070 FOR I=1 TO 1000:NEXT:GOSUB 10 5400 A=USR2(0) 5500 GOSUB 3000:GOSUB 1000 5510 IF PZ<=0 THEN 6000 5520 GOSUB 2000 5530 GOTO 5500 6000 IF ABS(RL)>RT OR PT>TP OR PT<0 OR VV>80 THEN 6100 6010 IF ABS(PX)>WR OR ABS(PY)>1 000 THEN 6200

6020 COLOR 15,4,4:SCREEN 0

6030 PRINT "Parabéns !":PRINT " Aterrissagem bem sucedida.":GOT 0 6500

6100 LINE (0,0)-(RND(1)*128+64, RND(1)*96+49),15:LINE-(255,191) ,15:LINE (255,0)-(RND(1)*128+64 ,RND(1)*96+49),15:LINE-(0,191),

6110 FOR K=1 TO 1000:NEXT 6120 COLOR 15,4,4:SCREEN 0:PRIN T "Lamentamos informar, que o v

80 PJ26" 6130 PRINT "sofreu um grave aci dente."

6140 PRINT "Não há sobrevivente B.":GOTO 6500

6200 COLOR 15,4,4:SCREEN 0 6210 PRINT "Você pousou fora da pista."

6220 IF VV<40 THEN PRINT "Como sua velocodade era baixa,":PRIN T "quase nada aconteceu.":GOTO 6500

6230 IF VV<80 THEN PRINT "Entre mortos e feridos,":PRINT "salv aram-se todos.":GOTO 6500

6240 PRINT "Ninguém sobrevive a um pouso: "PRINT "nesta velocid ade.

6500 LOCATE 5.10: PRINT "VALORES RELATIVOS AO POUSO"

6510 PRINT: PRINT "Velocidade do ar = "; INT(VV); "m/s": PRINT "Di stância = "; INT (SQR (PY*PY+PX*PX)); " m": PRINT "Inclinação front al = ":PT

6520 PRINT "Inclinação lateral ":RL:PRINT "Rotação do motor = ";INT(TC*1000); "r.p.m."

6530 PRINT "Desvio do eixo da p ista = ":INT(PX); "m":PRINT "Dir eção = ";AD; "graus"

6540 PRINT: PRINT "Quer voar nov amente (S/N) ?"

6550 AS=INKEYS:IF A\$<>"S" AND A s<>"N" THEN 6550

6560 IF AS="N" THEN CLS: END 6570 RUN

O laco principal do programa fica nas linhas 5500 a 5530. A primeira coisa que ele faz é chamar uma sub-rotina na linha 3000 que permitirá o controle do avião. Essa sub-rotina usa o comando STICK, por meio do qual podemos pilotar com o teclado — ou com o jovstick, se usarmos STICK (1).

As linhas 3030 e 3040 controlam os movimentos de subida e descida, enquanto as linhas 3050 e 3060 determi-

nam os movimentos laterais.

É necessário ainda que existam formas de acelerar e diminuir a rotação do motor. Isso é feito por intermédio das teclas de função do MSX. Nessa rotina serão utilizadas as duas primeiras teclas de função. Para tanto, foi incluída a linha 50 no início do programa; ela informa ao computador o que fazer quando uma das teclas de função for pressionada. A função responsável por isto é ON KEY GOSUB, que difere da função ON "variável" GOSUB em diversos aspectos. O programa não será desviado ao encontrar a linha 50; ele apenas ficará sabendo para onde ir no momento oportuno, guardando os endereços na memória.

Só quando o programa chegar à linha 3010 é que as teclas de função serão ativadas pelo comando KEY (N) ON, onde N é o número da tecla. A partir daí, se pressionarmos a tecla de função 1, o programa executará a subrotina da linha 3100, que desacelera o motor. Se a tecla de função pressionada for a 2, o motor será acelerado pela sub-rotina da linha 3200.

Observe que o computador interromperá o que estiver fazendo para acelerar ou desacelerar o motor, voltando em seguida para a tarefa anterior. Contudo, se o programa estiver fazendo os cálculos no momento em que pressionarmos uma das teclas de função, coisas estranhas podem acontecer. E que a primeira parte dos cálculos terá sido feita com o valor antigo da rotação do motor, e a segunda, com o valor novo.

A solução não está em desligar as teclas de função durante a execução dos cálculos, pois, neste caso, o programa só aceitaria mudanças na rotação do motor em determinados momentos.

O problema, contudo, pode ser resolvido. Para isso, é necessário que se digite o comando KEY (N) STOP nas linhas 60 e 3070. Depois de um comando desse tipo, o computador será capaz de detectar a tecla de função correspondente, mas o desvio não ocorrerá até que um comando do tipo KEY (N) ON seja encontrado. Dessa maneira, o programa "sabe" que uma tecla de função foi pressionada, e se lembrará de tal fato no momento adequado.

Algumas linhas iniciais também foram modificadas. A linha 2 define o endereço de duas rotinas em linguagem de máguina, que ficam na ROM. A primeira "desliga" temporariamente a tela, quando chamada pela linha 15, impedindo que o jogador veja o desenho que está sendo feito na tela. A segunda "liga" a tela novamente, quando chamada pela linha 5400, de forma que a cabine apareça instantaneamente.

A linha 5 desvia o programa para que o jogador informe a velocidade e a direção do vento, nas linhas que vão de 5020 a 5070. Isso é feito antes que o desenho da cabine de comando seja feito

pela sub-rotina 10.

Se a linha 5510 perceber que o avião atingiu o solo, o programa prosseguirá na linha 6000. Ali serão verificados os valores das inclinações frontal e lateral, assim como as da velocidade do vento. Se todos eles estiverem dentro dos limites aceitáveis, a linha 6020 informará ao piloto que houve uma aterrissagem bemsucedida.

Um pouso fora da pista não significa necessariamente uma tragédia. Se a velocidade do avião for inferior a 40 m/s, a linha 6210 dirá que os danos foram pequenos. Se ela estiver entre 40 e 80 m/s, a linha 6220 dará conta de que as perdas materiais foram pequenas,

mas que há alguns feridos. Se a velocidade for major que 80 m/s só nos restará procurar a caixa-preta: o desastre terá sido total.

As linhas 6500 a 6530 mostram os valores de todas as variáveis no momento do pouso. Estudando bem esses números, você aprenderá a fazer aterrissagens cada vez melhores.

Finalmente, as linhas 6540 a 6570 nos dão a opção de jogar novamente.

Antes de mais nada, apague a linha 5505. O programa a seguir completa a simulação de vôo. Use as teclas Z, X, P e L para jogar.

3000 K = PEEK (- 16384): POKE 16368,0 3010 IF K = 193 AND TC > .2 TH EN TC = TC - .2: GOTO 3070 3020 IF K = 209 AND TC < 8.8 T

HEN TC = TC + .2: GOTO 3070 3030 IF K = 208 THEN PT = PT + 3: GOTO 3070

3040 IF K = 204 THEN PT = PT -3: GOTO 3070

3050 IF K = 218 AND RL > - .0 05 THEN RL = RL - .001: GOTO 30 70

IF K = 216 AND RL < .005 3060 THEN RL = RL + .001: GOTO 3070 3070 RETURN

HOME : TEXT : INPUT "VELO 5020 CIDADE DO VENTO (1-50) M/S ";X0 IF X0 > 50 OR X0 < 1 THEN 5025 5020

INPUT "DIRECAO DO VENTO 5030

(0-359) GRAUS ";X1 IF X1 > 359 OR X1 < 0 THE 5035

N 5030 $5040 \times 0 = \times 0 / 3$

5060 WY = X0 * COS (X1 * C)

5070 WX = -X0 * SIN (X1 * C)

GOSUB 3000: GOSUB 1000 5500 IF PZ < = 0 THEN 6000 5510

GOSUB 2000 5520 5530 GOTO 5500

5570 GOTO 6550

6000 IF (ABS (RL) > RT) OR PT > TP OR PT < 0 OR AS > 80 THEN 6100

IF ABS (PX) > WR OR ABS 6010 (PY) > 1000 THEN 6200

TEXT : HOME : PRINT "PARA 6020 BENS !": PRINT "ATERRISSAGEM BE

M SUCEDIDA": GOTO 6500

HCOLOR= 3: HPLOT 0,0 TO RND (1) * 140 + 71, RND (1) * 9

6 + 49 TO 279,191: HPLOT 279,0 RND (1) * 140 + 71, RND (1)

* 96 + 49 TO 0,191 6110 FOR K = 1 TO 2000: NEXT

POUSOU FORA DA PISTA."

TEXT : HOME : PRINT "LAME 6120 NTAMOS INFORMAR QUE O VOO PJ25' PRINT "SOFREU UM GRAVE ACIDEN TE. " : PRINT "NAO HA SOBREVIVENT

ES.": GOTO 6500 TEXT : HOME : PRINT "VOCE 655 6200

PRINT "C IF AS < 40 THEN OMO SUA VELOCIDADE ERA BAIXA, PRINT "NADA ACONTECEU" GOTO 6 500 6220 IF AS < 80 THEN PRINT "E NTRE MORTOS E FERIDOS": PRINT SALVARAM-SE TODOS": GOTO 6500 6230 PRINT "NINGUEM SOBREVIVE A UM POUSO FORCADO NESTA VELOCI DADE' 6500 HTAB 5: VTAB 10: PRINT "V ALORES RELATIVOS AO POUSO" 6510 PRINT : PRINT "VELOCIDADE DO AR "; INT (AS); " M/S": PRIN T "DISTANCIA = "; INT (SQR (PY * PY + PX * PX)); " M": PRINT " INCLINACAO FRONTAL = ";PT 6520 PRINT "INCLINACAO LATERAL = ";RL: PRINT "ROTACAO DO MOTO R = "; INT (1000 * TC); " RPM"6530 PRINT "DESVIO DO EIXO DA PISTA = ";PX;" M": PRINT "DIREC AO = ";AD;" GRAUS" 6540 PRINT : PRINT "QUER VOAR NOVAMENTE (S/N)?" GET AS: IF AS = "S" THEN 6550 RUN IF AS = "N" THEN HOME : 6560

O laço principal do programa vai da linha 5500 à linha 5530. Inicialmente, ele chama a sub-rotina de controle do aparelho pelo teclado, que começa na linha 3000 e vai até a 3070. A linha 3000 verifica se alguma tecla foi apertada; as linhas 3010 e 3020 detectam as teclas Q e A, que diminuem e aceleram a rotação do motor; as linhas 3030 e 3040 descobrem as teclas P e L, que controlam a ascensão e a queda do aparelho; finalmente, as linhas 3050 e 3060 detectam as teclas Z e X, que viram o avião.

END

As linhas 5020 e 5070 permitem variar o nível de dificuldade da aterrissagem por intermédio da escolha da forca e da inclinação do vento. A opção mais fácil é uma velocidade de 1 m/s numa direção que faz um ângulo de zero grau com o aparelho. A partir dos valores relacionados, a linha 5060 calcula o componente frontal da velocidade do vento, e a linha 5070, seu componente lateral. WX e WY são usados para alterar a posição do aparelho.

Se a linha 5510 perceber que o avião atingiu o solo, o programa prosseguirá na linha 6000. Ali serão verificados os valores das inclinações frontal e lateral, assim como os da velocidade do vento. Se todos eles estiverem dentro dos limites aceitáveis, a linha 6020 informará ao piloto que houve uma aterrissagem bemsucedida.

Como no caso anterior, nem tudo estará perdido se aterrissarmos fora da pista. Caso a velocidade de pouso seja inferior a 40 m/s, a linha 6210 dirá que os danos foram pequenos. Se ela estiver entre 40 e 80 m/s, a linha 6220 dará conta de pequenos danos e alguns feridos. Se a velocidade for major que 80 m/s, só nos restará procurar a caixa-preta entre os escombros: neste caso, o desastre terá sido total.

As linhas 6500 a 6530 mostram os valores de todas as variáveis no momento da aterrissagem. Estudando bem esses números, você aprenderá a pousar cada vez melhor.

As linhas 6540 a 6570, finalmente, nos dão a opção de jogar novamente.

Na última seção vimos que, se o jogo se estender por muito tempo, a tela gráfica pode ser corrompida por restos de cordões que se acumulam na memória. Se você tiver esse tipo de problema, pode corrigi-lo, modificando a linha 2000 para:

2000 X = FRE (0): HCOLOR= 0

O comando FRE(0) limpa a área de cordões, evitando que ela invada a tela gráfica. No entanto, ele torna o programa mais lento.

A velocidade do programa é comprometida principalmente pela execução da sub-rotina que escreve na tela gráfica. Como os valores que devem ser constantemente atualizados ficam na porção inferior da tela, podemos acelerar consideravelmente o programa se liberarmos as quatro linhas inferiores para texto (veia o artigo Os Comandos PEEK e POKE na página 261) e usarmos HTAB, VTAB e PRINT para escrever ali esses valores.

(0)

Aqui estão as modificações para que o programa funcione no TK-2000.

FOR I = 0 TO 6 10 READ A: POKE 768 + I,A 20 NEXT 30 32,67,240,141,32,3,96 40 DATA 3000 POKE 800,0: CALL 768:K = PEEK (800)


As quatro primeiras linhas colocam uma pequena rotina em código de máquina na memória do TK-2000. Quando chamada pela linha 3000, essa rotina permite que se faça leitura do teclado, com auto-repetição.

A baixa velocidade de execução do programa se deve aqui às características específicas do TK-2000.

Antes de executar o programa, apague a linha 5505.

3000 IF PEEK (337) = 255 THEN RETU

3010 IF PEEK(341) = 251 AND TC>.2 THEN TC=TC-. 2 3020 IF PEEK(344)=254 AND TC<8. 8 THEN TC=TC+.2 3030 IF PEEK (341) = 247 THEN PT=P T+13040 IF PEEK (342) = 223 THEN PT=P T-1 3050 IF PEEK (343) = 223 AND RL>-3 O THEN RL=RL-1 3060 IF PEEK (344) = 247 AND RL<30 THEN RL=RL+1 3070 RETURN 5020 CLS:INPUT"VELOCIDADE DO VE NTO (1-50) M/S"; X0 5025 IF X0>50 OR X0<1 THEN 5020 5030 INPUT"DIRECAO DO VENTO (0-359) GRAUS"; X1 5035 IF X1>359 OR X1<0 THEN 503 5050 PRINT: PRINT" VELOCIDADE DO VENTO= ";3*X0;"M/S":PRINT"DIREC AO= "; X1; "GRAUS" 5060 WY=X0*COS(X1*C) 5070 WX=-X0*SIN(X1*C) 5500 GOSUB 3000:GOSUB 1000 5510 IF PZ<=0 THEN 6000 5520 GOSUB 2000 5530 GOTO 5500 6000 IF ABS(RL)>RT OR PT>TP OR PT<0 OR UV>80 THEN 6100 6010 IF ABS(PX)>WR OR ABS(PY)>1



000 THEN 6200 6020 CLS: PRINT" PARABENS! AT ERRISSAGEM BEM SUCEDIDA. ": GOT 6100 LINE (0,0) - (RND (128) +63, RND (96)+48), PSET: LINE-(255, 191), PS ET:LINE(255,0)-(RND(128)+63,RND (96)+48), PSET: LINE - (0,191), PSE 6110 FOR K=1 TO 2000:NEXT 6120 CLS:PRINT" LAMENTAMOS INFO RMAR QUE O VOO PJ26 SOFREU UM GRAVE ACIDENTE." 6140 PRINT" NAO HA SOBREVIVENTE S":GOTO 6500 6200 CLS: PRINT" VOCE POUSOU FOR A DA PISTA" 6210 IF VV<40 THEN PRINT" COMO SUA VELOCIDADE ERA BAIXA, QUAS E NADA ACONTECEU": GOTO 6500 6220 IF UV<80 THEN PRINT" ENTRE MORTOS E FERIDOS, SALV ARAM-SE TODOS": GOTO 6500 6230 PRINT" NINGUEM SOBREVIVE A UM POUSO NESTA VELOCIDADE!" 6500 PRINT: PRINT " VALORES RELA TIVOS AO POUSO" 6510 PRINT: PRINT" VELOCIDADE DO AR ="; INT(VV); "M/S": PRINT" DIS TANCIA =":INT(SQR(PY*PY+PX*PX)) :PRINT" INCLINACAO FRONTAL =";P 6520 PRINT" INCLINACAO LATERAL

=":RL:PRINT" ROTACAO DO MOTOR = "; INT(10*TC)/10; " X 1000" 6530 PRINT" DESVIO DO EIXO DA P ISTA ="; INT (ABS (PX)); "M": PRINT" DIRECAO ="; AD; "GRAUS" 6540 PRINT: PRINT" QUER VOAR NOV AMENTE (S/N) ?" 6550 AS=INKEYS:IF AS<>"S" AND A \$<>"N" THEN 6550 6560 IF A\$="N" THEN CLS:END 6570 RUN

O laço principal vai de 5500 a 5530. Ele chama a sub-rotina de controle do aparelho pelo teclado, que vai de 3000 a 3070. A linha 3000 verifica se alguma tecla foi apertada; 3010 e 3020 detectam as teclas F e S, que diminuem e aceleram a rotação do motor; 3030 e 3040 descobrem as setas "para cima" e "para baixo", que controlam a ascensão e a queda do aparelho; 3050 e 3060 detectam as setas "direita" e "esquerda", que viram o avião.

As linhas 5020 e 5070 permitem variar o nível de dificuldade do pouso, escolhendo a força e a inclinação do vento. A melhor opção é uma velocidade de 1 m/s numa direção que faz um ângulo de zero grau com o aparelho. A linha 5060 calcula o componente frontal da

velocidade do vento, e a 5070, seu componente lateral. WX e WY servem para alterar a posição do aparelho.

Se a linha 5510 perceber que o avião atingiu o solo, o programa prosseguirá na linha 6000. Ali serão verificados os valores das inclinações frontal e lateral, bem como da velocidade do vento. Se todos eles estiverem dentro dos limites aceitáveis, a linha 6020 informará ao piloto que houve uma aterrissagem bemsucedida.

Uma aterrissagem fora da pista não implica, necessariamente, a destruição do aparelho. Assim, se a velocidade de pouso for inferior a 40 m/s, a linha 6210 dirá que os danos foram pequenos. Se ela estiver entre 40 e 80 m/s, a linha 6220 informará que alguma coisa foi destruída e que há alguns feridos. Se a velocidade for maior que 80 m/s, só nos restará procurar a caixa-preta entre os destrocos do avião: o desastre terá sido

As linhas 6500 a 6530 mostram os valores das variáveis no momento do pouso. Estudando bem esses números, você aprenderá a pousar cada vez melhor.

Finalmente, as linhas 6550 a 6570 oferecem a opção de jogar de novo.



UM RELÓGIO NATELA

Se você não tiver nada para fazer numa tarde de chuva, rompa o tédio executando a rotina apresentada neste artigo e veja surgir um relógio digital na tela do computador.

Usado para regular as atividades do micro, o relógio interno funciona a uma velocidade constante. Em alguns casos, seu conteúdo só pode ser lido e manipulado por instruções em código de máquina. Em outros, podemos cronometrar eventos através de instruções do BASIC, que variam segundo o modelo da máquina: PAUSE no Spectrum, TIME no MSX, TIMER no TRS-Color etc.

Tais instruções fazem com que o micro conte em unidades entre cem e cinqüenta avos de segundo, conforme a velocidade do relógio. Muitas operações usam o relógio de maneira similar: por exemplo, se o micro for programado para tocar música, temos que especificar a duração de cada nota.

CONTANDO O TEMPO

De fato, ainda que certas funções não tenham sua duração definida dessa maneira, o computador é um contador de tempo por excelência, executando os programas com o olho no relógio. Podemos, assim, fazer com que o computador conte o tempo para nós: basta escrever um programa em BASIC contendo um laço que imprima a hora, provoque uma pausa, imprima a nova hora, e assim sucessivamente. Se fizermos isso, logo veremos que a pausa deve ser um pouco menor que um segundo, pois o micro leva algum tempo para fazer as adições e impressões necessárias.

Um relógio desse tipo tem duas grandes desvantagens. A primeira é que ele só conta o tempo enquanto o computador estiver ligado. Mais grave do que esta, a segunda limitação consiste no fato de que, sempre que quisermos usar o micro para alguma outra coisa, teremos que desligar o relógio, pois não é possível executar dois programas BASIC ao mesmo tempo. O "desligamento" do relógio caracteriza, portanto, uma interrupção da UCP. Esse tipo de manipulação em geral exige um conhecimento maior da arquitetura do microcomputador, bem como o uso de instruções de acesso a recursos que só existem em linguagem de máquina.


UM RELÓGIO INTERMITENTE

Para que um programa funcione simultaneamente com a execução de um BASIC, é preciso que ele contenha rotinas controladas por interrupção.

Os usuários do Spectrum já tiveram um exemplo desse tipo de rotina. De fato, o método utilizado é semelhante em todos os micros.

Quando está ligado, o micro é constantemente interrompido por uma fração de segundo, a intervalos regulares. Isso acontece mesmo que um programa em BASIC esteja sendo executado, pois o computador precisa "saber" se alguma tecla foi pressionada. Assim, o programa BASIC é interrompido enquanto o teclado é verificado, recomeçando novamente até a interrupção seguinte.

Durante a verificação do teclado, é possível introduzir uma rotina em código, de modo a executá-la nas "brechas" abertas pela interrupção do BASIC. O resultado é que os programas parecerão funcionar simultaneamente.



O COMPUTADOR COMO RELÓGIO
CONTANDO O TEMPO
COMO FAZER INTERRUPÇÕES
O MOSTRADOR DO RELÓGIO
UM RELÓGIO INTERMITENTE

UMA ROTINA EM CÓDIGO
LIGUE O RELÓGIO
ACERTE OS PONTEIROS
SAVE, LOAD,
SOUND, PLAY

Já que o processo de interrupção é controlado pelo relógio do micro, convém acertar o passo do relógio simplesmente contando o número de interrupções. A frequência de interrupções varia de micro para micro, mas o princípio é o mesmo.

O programa que se segue simula um relógio no Spectrum e no TRS-Color, com horas, minutos e segundos contados a partir do momento em que comeca a ser executado. Podemos acertá-lo de modo a fazê-lo funcionar, seja como relógio, seja como cronômetro. Esses valores são mostrados continuamente no canto superior direito da tela. O relógio permanecerá funcionando na tela, mesmo que outro programa esteja sendo executado ou digitado.

Como você não tardará a perceber, ele não prima muito pela precisão. Essa falha, porém, não se deve à rotina que acerta a hora, pois os atrasos provocados por ela são insignificantes (da ordem de milionésimos de segundo). Assim, o erro vem mais do relógio interno do que de qualquer outra fonte. Por outro lado, funções como SAVE, LOAD, SOUND e PLAY param o relógio enquanto estiverem sendo executadas. A hora é exibida, num mostrador digital, no canto superior direito do vídeo, apagando qualquer coisa impressa ali anteriormente. Se isso causar problema, reorganize sua tela a fim de evitar a primeira linha. Por exemplo, você poderia colocar a hora digital no canto superior (esquerdo ou direito), desde que o modelo do seu micro o permitisse. Neste caso, o programa em linguagem de máquina teria que ser alterado.

O programa a seguir funciona tanto na versão de 16K, como na de 48K do Spectrum. Antes de começar a rodá-lo, tome alguns cuidados especiais, pois cartuchos e expansões conectados ao micro podem dificultar sua execução. É o caso, por exemplo, de interfaces para impressora, joysticks, etc.

10 CLEAR 32319: LET total=0 20 FOR n=32320 TO 32554: READ a: POKE n,a: LET total=total+ a: NEXT n

```
30 IF total<>24216 THEN
 PRINT "Erro nos dados": STOP
 40 RAND USR 32320
 50 DATA 33,0,0,34,120,92,34,
 121,92,62,40,237,71,237,94,
 201,0,64,0,0
 60 DATA 62,62,237,71,237,86,
 201,0,229,213,197,245,58,91,
 126,60,50,91,126,254
 70 DATA 50,32,50,175,50,91,
 126,58,120,92,60,50,120,92,
 254,60,32,35,175,50
 80 DATA 120,92,58,121,92,60,
 50,121,92,254,60,32,20,175,50
 ,121,92,58,122,92
 90 DATA 60,50,122,92,254,13,
 32,5,62,1,50,122,92,58,122,92
 ,38,0,111,17
100 DATA 23,64,205,234,126,58,
121,92,38,0,111,17,26,64,205,
234,126,58,120,92
110 DATA 38,0,111,17,29,64,205
,234,126,17,208,61,33,29,64,
205,34,127,17,208
120 DATA 61,33,26,64,205,34,
127,62,120,33,24,88,119,17,25,
88,1,7,0,237
130 DATA 176,205,191,2,241,193
,209,225,251,201,237,83,80,126
1,246,255,205,251,126
140 DATA 1,255,255,205,251,126
,201,175,9,60,56,252,237,66,61
,198,48,229,205,21
150 DATA 127,33,80,126,52,42,
80,126,205,34,127,225,201,237,
75,54,92,38,0,111
160 DATA 41,41,41,9,235,201,6,
8,26,119,36,19,16,250,201
```

Essa rotina é formada por números distribuídos em linhas DATA; eles são colocados na memória pelo BASIC, usando POKE. Tal quantidade de números propicia erros de digitação; assim, a linha 20 verifica a soma dos números: se o resultado não corresponder ao esperado, a linha 30 interromperá a execução do programa com uma mensagem de erro, para que você verifique as linhas DATA. Esse método é chamado de "checagem por soma" e é recomendável quando há muitos números.

A linha 10 protege o topo da memória para colocar ali a rotina em código, que é executada pela linha 40. O relógio começa com 00:00:00, mas podemos acertá-lo com:

POKE 23672, (segundos) POKE 23673, (minutos) POKE 23674, (horas)

Os números nos comandos POKE devem estar no intervalo permitido de 0 a 60 para minutos e segundos, e de 1 a 12 para horas. Se quisermos "zerar" o relógio, é mais fácil usar:

RAND USR 32320

que executa a rotina novamente. Você vai precisar desse comando, se o programa em BASIC for apagado por NEW.



Essa rotina não funciona com drives de disquete ligados ao micro.

```
10 CLEAR 200,32599
20 FOR J=32600 TO 32679
30 READ N
40 POKE J.N
50 NEXT
100 DATA 204,0,0,253,127,252,25
3,127,254,48,140,4,191,1,13,57
110 DATA 206,127,164,142,128,0,
166,130,76,161,192,38,9,111,132
120 DATA 140,127,252,38,242,134
,1,167,132,206,4,32,142,127,255
130 DATA 79,230,130,192,10,45,3
,76,32,249,195,47,58,237,195,17
140 DATA 131,4,25,47,6,134,58,1
67,194,32,229,126,137,76,50,60,
60,13
```

A rotina em código está nas linhas DATA, sendo colocada na memória pelo **POKE** da linha 40. Qualquer erro nas linhas DATA será fatal; portanto, grave o programa antes de executá-lo. Verifique os números cuidadosamente. Um erro muito comum é esquecer alguma vírgula, substituir uma vírgula por um ponto ou vice-versa. Tudo isto prejudica a següência de leitura do comando READ. Execute o programa para carregar a rotina em código. Para ligar o relógio, use:

EXEC 32600

Isso inicia a atividade do relógio com 00:00:00. Para acertá-lo, digite em modo direto, pelo teclado:

POKE 32764, (horas) POKE 32765, (minutos) POKE 32766, (segundos)

Não empregue valores impróprios para horas, minutos e segundos: o computador não tem meios de checá-los.

SPRITES PARA O TRS-80 (2)

CORRESPONDÊNCIA ENTRE
CÓDIGO E CARACTERE GRÁFICO
COMO CALCULAR O CÓDIGO
BITS QUE SE ACENDEM
APLICAÇÕES

Aprenda a empregar os caracteres gráficos pré-programados do TRS-80 em desenhos mais complexos e capacite-se a trabalhar com os úteis "sprites programáveis".

Se examinarmos com cuidado os caracteres gráficos do TRS-80, que ocupam a faixa de códigos que vai de 129 a 193 (veja tabela no capítulo anterior desta lição), podemos notar facilmente que eles são formados por todas as combinações possíveis de seis *pixels* retangulares, acesos ou apagados. Portanto, a matriz de um caractere tem esta forma:



Você verá agora que não é necessário memorizar a tabela de caracteres gráficos do TRS-80, nem consultá-la a todo momento ao se projetar um desenho mais complexo, formado por vários desses caracteres. A razão é que existe uma relação matemática bem definida entre a forma do gráfico e o seu código numérico. Ou seja, os códigos não foram atribuídos ao acaso, como para computadores de outras linhas.

BITS QUE SE ACENDEM

Todo caractere gráfico é formado pela combinação de seis pixels — dois na horizontal e três na vertical —, que podem estar individualmente acesos ou apagados. Cada um deles corresponde exatamente ao pontinho de luz que pode ser ligado ou desligado com os comandos gráficos SET e RESET.

Por quê? Sabemos que a tela de baixa resolução do TRS-80 tem 128 pontos na horizontal (ou seja, 64 caracteres vezes 2 pixels), e 48 na vertical (isto é, 16 linhas vezes 3 pixels).

Cada pixel corresponde a um bit na

memória de vídeo do micro. Como cada byte da memória tem oito bits, e cada caractere seis bits, sobram dois bits não usados para representar pixels. Um byte da memória de vídeo no TRS-80 poderia ser representado assim:

0	1
2	3
4	5

7	6	5	4	3	2	1	0
					1		

Os bits numerados de 0 a 5 correspondem aos seis pixels habituais do caractere gráfico.

O bit 6 não é usado para representação de caracteres gráficos, e o bit 7 é sempre igualado a 1, para todos os caracteres gráficos.

Por exemplo, se quisermos obter o código gráfico 134, precisaremos acender sucessivamente 1 e 2:



7	6	5	4	3	2	1	0
1		0	0	0	1	1	0

O código 134 é obtido fazendo-se a conversão de binário para decimal:

bi	t v	alor	mı	ıltiplicador	resu	ltado
0	0	X	1		=	0
1	1	X	2		=	2
2	1	x	4		=	4
3	0	X	8		=	0
4	0	X	16		=	0
5	0	X	32		=	0
6	0	X	64		=	0
7	1	X	128		=	128
So	ma					134

Dessa maneira, é relativamente fácil calcular o valor do código de qualquer caractere. Para isso, basta verificar as posições ocupadas pelos diversos pixels "acesos" na matriz do caractere, adicionar em seguida os valores inscritos na posição, e somar 128 ao resultado (daí a razão de o número 128 ser considerado também como um código gráfico):

1	2
4	8
16	32

APLICACÕES

Este fato tem diversas implicações: é muito fácil, por exemplo, inverter-se os gráficos escritos na tela (para isso, basta transformar os bits da memória gráfica, de modo que os que são 1 passem para 0, e vice-versa). É possível obter outras transformações matemáticas com os códigos gráficos, com resultados curiosos.

Mas a aplicação que mais nos interessa no momento relaciona-se com a definição de figuras complexas. Neste caso, o primeiro passo consiste em armazenar os códigos numéricos dos caracteres gráficos que compõem tais figuras, em uma linha DATA, que é lida e armazenada (concatenada) em uma variável alfanumérica. Para economizar espaço, somente o valor diminuído de 128 é armazenado.

Tomemos como exemplo o programa a seguir; ele define uma variável A\$ que contém a imagem de um aeroplano simples, formado pelos caracteres 141, 170, 174, 170 e 140.

10 CLS:AS=""
20 FOR I=1 TO 5:READ N
30 AS=AS+CHR\$(128+N)
40 NEXT I
50 DATA 13,42,46,42,12

O aviãozinho "voa" do seguinte modo: impresso inicialmente em uma posição da tela (com **PRINT** @), ele é sucessivamente apagado com cinco caracteres em branco e exibido na posição seguinte, e assim por diante. Acrescente estas linhas e rode o programa:

60 FOR I=256 TO 313 70 PRINT @ I,A\$; 80 FOR J=1 TO 40:NEXT 90 PRINT @ I," "; 100 NEXT I

Portanto, A\$ é, de certa forma, uma espécie de sprite.

LINHA FABRICANTE	MODELO	≝ FA	BRICANTE	MODELO	PAÍS	LINHA
Apple II + Appletronica	Thor 2010	a Ap	pletronica	Thor 2010	Brasil	Apple II+
Apple II+ CCE	MC-4000 Exato	R Ap	ply	Apply 300	Brasil	Finclair ZX-81
Apple II+ CPA	Absolutus	≅ ⋅ cc	E	MC-4000 Exato	Brasil	Apple II +
Apple II+ CPA	Polaris	€ CP	Α	Absolutus	Brasil	Apple II +
Apple II+ Digitus	DGT-AP	E CP	A	Polaris	Brasil	Apple II +
Apple II + Dismac	D-8100	₹ Co	dimex	CS-6508	Brasil _	TRS-Color
Apple II + ENIAC	ENIACII	👼 Dig	gitus	DGT-100	Brasil	TRS-80 Mod.III
Apple II+ Franklin	Franklin	🧵 Dig	gitus	DGT-1000	Brasil	TRS-80 Mod.III
Apple II+ Houston	Houston AP	B Dig	gitus	DGT-AP	Brasil	Apple II+
Apple II + Magnex	DMII		smac	D-8000	Brasil	TRS-80 Mod. I
Apple II + Maxitronica	MX-2001	S Dis	smac	D-8001/2	Brasil	TRS-80 Mod. I
Apple II+ Maxitronica	MX-48	R Dis	smac	D-8100	Brasil	Apple II +
Apple II+ Maxitronica	MX-64	👸 Dy	nacom	MX-1600	Brasil	TRS-Color
Apple II + Maxitronica	Maxitronic I	EN	IIAC	ENIACII	Brasil	Apple II+
Apple II+ Microcraft	Craf II Plus	🙎 En	gebras	AS-1000	Brasil	Sinclair ZX-81
Apple II + Milmar	Apple II Plus	₫ Fil	cres	NEZ-8000	Brasil	Sinclair ZX-81
Apple II+ Milmar	Apple Master	Pra	anklin	Franklin	USA	Apple II+
Apple II+ Milmar	Apple Senior	Gr	adiente	Expert GPC1	Brasil	MSX
Apple II + Omega	MC-400	Ho	uston	Houston AP	Brasil	Apple II+
Apple II+ Polymax	Maxxi	Ke Ke	mitron	Naja 800	Brasil	TRS-80 Mod.III
Apple II+ Polymax	Poly Plus	LN	IW	LNW-80	USA	TRS-80 Mod. I
Apple II+ Spectrum	Microengenho I	LZ LZ		Color 64	Brasil	TRS-Color
Apple II+ Spectrum	Spectrum ed	Ma	ignex	DMII	Brasil	Apple II+
Apple II+ Suporte	Venus II	Ma	exitronica	MX-2001	Brasil	Apple II+
Apple II+ Sycomig	SICI	Ma	exitronica	MX-48 •	Brasil	Apple II+
Apple II+ Unitron	APII	Ma	xitronica	MX-64	Brasil	Apple II+
Apple II+ Victor do Bra	sil Elppa II Plus	Ma	xitronica	Maxitronic I	Brasil	Apple II +
Apple II + Victor do Bra	sil Elppa Jr.	Mi	crocraft	Craft II Plus	Brasil	Apple II+
Apple IIe Microcraft	Craft IIe	Mi	crocraft	Caftile	Brasil	Apple lie
Apple IIe Microdigital	TK-3000 IIe	Mi	crodigital	TK-3000 IIe	Brasil	Apple IIe
Apple IIe Spectrum	Microengenho II	Mi	crodigital	TK-82C	Brasil	Sinclair ZX-81
MSX Gradiente	Expert GPC-1	Mi	crodigital	TK-83	Brasil	Sinclair ZX-81
MSX Sharp	Hotbit HB-8000	Mi	crodigital	TK-85	Brasil	Sinclair ZX-81
Sinclair Spectrum Microdigital	TK-90X	Mi Mi	crodigital	TK-90X	Brasil	Sinclair Spectrum
Sinclair Spectrum Timex	Timex 2000	Mi Mi	crodigital	TKS-800	Brasil	TRS-Color
Sinclair ZX-81 Apply	Apply 300	Mi	lmar	Apple II Plus	Brasil	Apple II +
Sinclair ZX-81 Engebras	AS-1000	Mi	lmar	Apple Master	Brasil	Apple II+
Sinclair ZX-81 Filcres	NEZ-8000	* Mi	lmar	Apple Senior	Brasil	Apple II+
Sinclair ZX-81 Microdigital	TK-82C	Mu	ultix	MX-Compacto	Brasil	TRS-80 Mod.IV
Sinclair ZX-81 Microdigital	TK-83	Or	nega	MC-400	Brasil	Apple II+
Sinclair ZX-81 Microdigital	TK-85	Po	lymax	Maxxi	Brasil	Apple II +
Sinclair ZX-81 Prologica	CP-200	Po	lymax	Poly Plus	Brasil	Apple II+
Sinclair ZX-81 Ritas	Ringo R-470		ologica	CP-200	Brasil	Sinclair ZX-81
Sinclair ZX-81 Timex	Timex 1000		ologica	CP-300	Brasil	TRS-80 Mod.III
Sinclair ZX-81 Timex	Timex 1500		ologica	CP-400	Brasil	TRS-Color
TRS-80 Mod. I Dismac	D-8000		ologica	CP-500	Brasil	TRS-80 Mod.III
TRS-80 Mod. I Dismac	D-8001/2		las	Ringo R-470	Brasil	Sinclair ZX-81
TRS-80 Mod. I LNW	LNW-80		arp	Hotbit HB-8000	Brasil	MSX
TRS-80 Mod. I Video Genie	Video Genie I		ectrum	Microengenho I	Brasil	Apple II+
TRS-80 Mod.III Digitus	DGT-100		ectrum	Microengenho II	Brasil	Apple IIe
TRS-80 Mod.III Digitus	DGT-1000		ectrum	Spectrum ed	Brasil	Apple II+
TRS-80 Mod.III Kemitron	Naja 800		porte	Venus II	Brasil	Apple II+
TRS-80 Mod.III Prologica	CP-300		comig	SICI	Brasil	Apple II+
TRS-80 Mod.III Prologica	CP-500		sdata	Sysdata III	Brasil	TRS-80 Mod.III
TRS-80 Mod.III Sysdata	Sysdata III		sdata	Sysdata IV	Brasil	TRS-80 Mod.IV
TRS-80 Mod.III Sysdata	Sysdata Jr.		sdata	Sysdata Jr.	Brasil	TRS-80 Mod.III
TRS-80 Mod.IV Multix	MX-Compacto		mex	Timex 1000	USA	Sinclair ZX-81
TRS-80 Mod.IV Sysdata	Sysdata IV		mex	Timex 1500	USA	Sinclair ZX-81
TRS-Color Codimex	CS-6508		mex	Timex 2000	USA	Sinclair Spectrum
TRS-Color Dynacom	MX-1600		iitron	APII	Brasil	Apple II +
TRS-Color LZ	Color 64		ctor do Brasil	Elppa II Plus	Brasil	Apple II +
TRS-Color Microdigital	TKS-800		ctor do Brasil	Elppa Jr.	Brasil	Apple II + TRS-80 Mod. I
TRS-Color Prologica	CP-400	- VI	deo Genie	Video Genie I	USA	THO-60 MIOU.

UM LOGOTIPO PARA CADA MODELO DE COMPUTADOR 📖

INPUT foi especialmente projetado para microcomputadores compatíveis com as sete principais linhas existentes no mercado.
Os blocos de textos e listagens de programas aplicados apenas a determinadas linhas de micros podem ser identificados por meio dos seguintes símbolos:













Quando o emblema for seguido de uma faixa, então tanto o texto como os programas que se seguem passam a ser específicos para a linha indicada.







INO PRÓXIMO NÚMERO

PROGRAMAÇÃO BASIC

Simule a trajetória de uma bola no computador, utilizando modelos matemáticos em seus programas.

PROGRAMAÇÃO DE JOGOS

Prepare-se para faiscar ouro no duro chão de Serra Pelada. E figue rico do dia para a noite.

PROGRAMAÇÃO BASIC

Como utilizar caracteres gráficos dentro de um programa. Uma tabela de referência.

CÓDIGO DE MÁQUINA

